広域掲示板作成フロー

①PC管理画面-掲示板画面

広域掲示板作成ボタン押下で広域掲示板の作成画面に遷移する

②PC管理画面-広域掲示板作成画面

登録ボタン押下で広域掲示板を作成する
広域掲示板の作成時に、併せて招待コードを自動生成する
※UIについては要検討

③PC管理画面-掲示板画面

広域掲示板の編集ボタン押下で広域掲示板の編集画面へ遷移する
広域掲示板の削除ボタン押下で広域掲示板を削除する
※UIについては要検討

④PC管理画面-広域掲示板編集画面-招待コード送信

広域掲示板タイトル、閲覧グループ権限の変更、招待コードの送信を行う
招待コード欄には、広域掲示板作成時に自動生成された招待コードが表示される
招待コード送信欄のテキストボックスにメールアドレスを入力、招待コード送信ボタン押下で招待コードを送信
※入力するメールアドレスは、招待する担当者のメールアドレス
広域掲示板のタイトル、閲覧グループ権限の更新は、更新ボタン押下で行う
※UIについては要検討

⑤広域掲示板への招待メール

差出人 安否コール <info@bcp-anpi.net>
宛先 鈴岡太郎
件名 安否コール【広域掲示板へ招待！】

管理者から広域掲示板への招待メールが届きました！

こちらから広域掲示板へアクセスしてください。
https://board.bcp-anpi.net/JSfAp8jC/?nv=ZysSwMJFTBSlqP6J6nOkpQ==

招待メールのURL押下で広域掲示板へアクセス
URLには発行した招待コードを暗号化した文字列をパラメータとして設定
※招待メールの文面は仮置きです(文面は要検討)
※board.bcp-anpi.netは仮置きです(広域掲示板のドメインは要検討)
※メールの文面については要検討

⑥広域掲示板の閲覧権限設定-招待された企業側の画面

広域掲示板に参加させるグループを選択する
登録ボタン押下で、選択されたグループに広域掲示板の利用権限を付与する
※UIについては要検討